

Nécessaire de couture de voyage

Matériel :

Chutes de tissus pour l'extérieur : un rectangle de 21x21 cm et un rectangle de 20x12 environ

Chutes de tissus pour l'intérieur : un rectangle de 21x21 cm et un rectangle de 20x12 environ

Chutes de tissus pour les poches intérieures

Feutrine : un rectangle de 21x21 cm et un rectangle de 20x12 environ

4,5 cm de ruban.

Pour rigidifier un peu la trousse à couture, prévoir une feuille de plastique type reliure format A4. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par une vieille radiographie ou encore une feuille A4 pour plastifieuse (que vous aurez préalablement passé à la plastifieuse pour la rigidifier).

Pour vous simplifier la vie (je suis sympa hein !), je vous ai fait des gabarits pour les différents éléments. Vous les trouverez dans le fichier PDF « Gabarits trousse couture ». Tous ces gabarits sont donnés hors marge de couture. Pensez donc à prévoir 0,5 à 1 cm de marge pour chaque pièce.

Une fermeture éclair d'une longueur de 45 cm (mais plus long, ça marche aussi)

Réalisation de la trousse :

1) Préparation des différents éléments

On recopie une fois le corps principal et le rabat intérieur sur le tissu extérieur, une fois sur le tissu intérieur et une fois sur la feutrine. On n'oublie pas de reporter la ligne centrale du corps principal sur les différentes pièces de tissus et feutrine ainsi que la ligne de raccordement au corps principal sur les différents rabats.

On recopie le corps principal sur la feuille plastique. On recopie également le rabat intérieur mais on s'arrête à la ligne de raccordement. La pièce en plastique sera donc moins large d'environ 1 cm par rapport aux pièces tissu.

On recopie l'ensemble des poches sur les différents tissus choisis pour cela. Moi, j'ai choisi de faire la grande poche et le coussin à épingle dans le tissu intérieur mais ce n'est pas une obligation.



Pour les pièces indiqués x2 sur le gabarit, cela signifie que vous devez, au choix :


- Couper 2 fois la pièce dans le même tissu
- Couper une fois la pièce dans un tissu, une fois dans un autre.
- Couper une seule fois la pièce mais dans le pli du tissu (c'est ce qui est montré sur la photo).

Vous faites selon vos envies et vos chutes de tissu.

On découpe les différentes pièces et au final, vous obtenez un truc dans ce genre si vous avez coupé toutes vos pièces doubles dans le pli du tissu.



2) Préparation des tissus.



On épingle la doublure de feutrine sur le tissu intérieur. Puis on coud tout le pourtour dans la marge de couture.

Si on veut mettre un appliqué sur la couverture, c'est le moment de le faire.



On épingle l'ensemble de toutes les petites poches endroit contre endroit.



Puis on les coud en n'oubliant pas de laisser une ouverture pour pouvoir les retourner une fois cousues.

Coupez les coins des différentes poches et retournez les (envers contre envers) pour obtenir les poches définitives. Inutile de chercher à fermer l'ouverture restante, cela se fera automatiquement à l'étape d'assemblage. Enfin, on écrase toutes les coutures au fer pour avoir des pièces bien propres.




3) Assemblage des poches sur le tissu intérieur doublé de feutrine.

Dans le fichier « Gabarits trousse couture », vous avez notamment un schéma de la disposition des différentes poches à l'intérieur de la trousse. Vous pouvez bien sûr modifier l'agencement à votre convenance mais la dimension des emplacements est à respecter car elle correspond aux dimensions des pièces à y coudre de sorte que vous ayez la place d'y loger vos outils (l'épaisseur des dits outils a été prise en compte) et qu'une marge de couture de 2 mm pour les fixer au tissu intérieur est incluse.

On commence par évider sur ce schéma les zones correspondant aux :

- Découvite
- Mètre
- Ciseaux
- Crayon
- Enfile
- Dé



On reporte alors sur le tissu intérieur les zones évidées.

Puis on fixe les différentes poches sur ces emplacements en les laissant déborder de 2 mm par rapport aux marques (uniquement aux endroits où on fera la couture d'assemblage).





Une fois toutes les poches épinglées, on vérifie que tous les outils rentrent bien dans les emplacements prévus avant de procéder aux coutures définitives. Le cas échéant, on procède à quelques ajustements.

Puis on coud les petites poches sur le tissu intérieur.



A ce stade de la réalisation, la fatigue se fait sentir. Il est temps de prendre une pause bien méritée.



Ca y est ? Vous êtes remis ? Frais et dispos ? Alors c'est reparti !

4) Assemblage de la trousse



On commence par terminer le rabat intérieur. Pour cela, on épingle le tissu extérieur sur le tissu intérieur doublé feutrine, endroit contre endroit.

Puis on coud sur 3 côtés (on ne coud pas le côté destiné à l'assemblage sur le corps principal, noté ligne de raccordement au corps principal sur le gabarit). On crante les coins arrondis et on enlève les surplus de couture.



On retourne le rabat (envers tissu extérieur contre feutrine) et on écrase les coutures au fer. Le rabat est maintenant formé. On vérifie que la feuille plastique est aux bonnes dimensions, on l'ajuste le cas échéant et on l'introduit dans le rabat.

Note : la feuille plastique n'est pas obligatoire.

Elle permet en fait de rigidifier un peu la pochette pour mieux en protéger le contenu et se prémunir contre d'éventuelles épingles ou aiguilles qui chercheraient à traverser le tissu. On peut choisir de la remplacer par du molleton ou plusieurs épaisseurs de feutrine.



On peut à présent bâtir le rabat intérieur sur le tissu intérieur du corps principal, tissu intérieur sur tissu intérieur. Comme il va y avoir de nombreuses épaisseurs à superposer à cet endroit (tissu intérieur corps principal et rabat, feutrine corps principal et rabat, tissu extérieur corps principal et rabat, et fermeture éclair), je vous conseille de faire un vrai bâti au fil et non un simple épinglage.

On est prêt maintenant à bâtir, toujours au fil, la fermeture éclair. C'est l'opération techniquement la plus difficile à cause de l'angle que forme la fermeture au niveau de la partie centrale du corps principal (les coins arrondis aussi ne sont pas une partie de plaisir mais ils sont quand même un peu plus facile que l'angle droit de la ligne centrale). Il faut donc s'armer de patience pour la poser correctement et bien s'assurer qu'on arrive à fermer la pochette.



Dernière étape avant de coudre à la machine, la pose du tissu extérieur (endroit contre endroit). Vous pourrez au choix bâtir ou épingler, selon vos préférences, en prenant soin à bien laisser le rabat intérieur ... ben à l'intérieur justement.

Il ne reste plus qu'à procéder à la couture définitive.

ATTENTION : Si vous avez opté pour l'insertion d'une feuille plastique pour rigidifier votre trousse, il faut penser à laisser une grande ouverture pour retourner la pochette et pouvoir glisser facilement votre feuille (dans le cas contraire, une ouverture moyenne est suffisante). L'ouverture ne peut pas être laissée n'importe où. On coudra nécessairement les côtés où se trouvent le départ et la fin de la fermeture éclair (côté haut et bas sur la photo à droite et le côté où se situe le rabat (histoire qu'il soit correctement fixé à la trousse)).





On coupe les coins et les surplus de couture et on retourne la pochette. Il ne reste plus qu'à contrôler les dimensions de la feuille plastique, les corriger éventuellement et l'introduire dans la pochette.

Refermer l'ouverture, soit avec une couture à la machine tout le long du côté, soit en points invisibles à la main.

Et Voilà ! Votre trousse de couture de voyage est terminée !



Et là, vous vous rendez compte que vous auriez dû faire une pause café supplémentaire en sus de la petite sieste parce que vous avez oublié de coudre votre coussin à épingle ce qui explique probablement pourquoi il vous reste un carré de tissu non utilisé.

Vous le pliez en 2 (endroit contre endroit), vous faites une couture sur le pourtour en laissant une ouverture pour le retourner. On coupe angle et surplus de couture. On garnit de bourre, ou de tissu, ou de molleton et on ferme l'ouverture. Voilà, cette fois, vous n'avez rien oublié.

Pour le fixer à la trousse, vous pouvez coudre un bouton pression, ou une agraphe, ou du velcro ou encore utiliser simplement une épingle à nourrice (en bonne fainéante, c'est ce que je fais mais je vous accorde que ce n'est pas la solution la plus élégante).